



Procedimiento de actualización de datos, sincronización por “PC”:

El procedimiento de actualización de datos de forma local o por “PC” consiste en una serie de pasos sencillos y de rápido aprendizaje.

La secuencia de pasos a seguir son:

- 1- Recepción de bases para la palm con datos actualizados.
- 2- La actualización de la base de datos para la palm en la “PC” local.
- 3- Preparación de la palm para la carga de la base nueva.
- 4- Tránsito de la base nueva a la palm a través de la “PC”.
- 5- Verificación de los datos cargados y entrega al operario del equipo Palm para la registración de las tareas.


Detalle de la secuencia de pasos para la actualización de bases palm:

1- Recepción de bases para la palm con datos actualizados.

Desde MDA Resistencia se envían las bases actualizadas a través de e-mail.

Los correos se direccionan a las MDA de cada sucursal o al responsable asignado para el trabajo con Palm.


Se define en el “asunto” el detalle del contenido del correo, indicando el mes que corresponde la actualización, la asignación de la base y la fecha en que se genera el archivo. Como dato adjunto se define con un nombre más corto al archivo que contiene los datos actualizados, indicando con su primer nombre la carpeta donde debe guardarse dentro del disco “c:/ fabrica” y a continuación a quien corresponde y la fecha de creación del archivo.






2- La actualización de la base de datos para la palm en la “PC” local.

Recibido el correo con la actualización, se debe guardar el archivo adjunto en la carpeta “subida” que se halla dentro de la carpeta que contiene el nombre de la plantilla. Por ejemplo, para actualizar la base de la cuadrilla de uras de Tucuman-Santiago del Estero se debe guardar el archivo en “C:\Fabrica\TUCUMAN URAS-ESPECIALIDADES (Peralta)\subida”






Una vez que se bajo el archivo para la actualización en la carpeta “Subida” de debe descomprimir los archivos en la misma carpeta.






Terminada la actualización de los archivos se debe ejecutar el archivo “generar.bat”



Este archivo verifica y controla los datos actualizados, aparece una pantalla negra con una ejecución de comandos que terminado el proceso se cierra automáticamente.



Cumplido este paso la base ya se encuentra lista para actualizar la palm.




3- Preparación de la palm para la carga de la base nueva.


Primero se debe asegurar de que la palm no contenga datos cargados o no se hayan descargado aun a la "PC".

Confirmado de que los datos ya fueron bajados de la Palm y están a resguardo se debe quitar el programa "MoviWork" de la siguiente manera:

- A) Tildar el botón para el menú desplegable y seleccionar "aplicación" y luego "eliminar".



- B) Seleccionar "MoviWork", luego tildar "eliminar" y luego "hecho".






- C) Luego conectar la palm a la “PC” con el cable USB.
En este punto se debe verifica el “HotSync” se encuentre activado en la barra del escritorio de la “PC”.




Icono “HotSync”

Si no se encuentra activo se lo debe ejecutar desde:



4- Traslferencia de la base nueva a la palm a través de la “PC”.

- D) Luego activar el icono de “HotSync” de la Palm para iniciar la transferencia y actualización de la palm.





- E) Terminada la transferencia de datos se instala automáticamente el programa “MoviWork”.



- 5- **Verificación de los datos cargados y entrega al operario del equipo Palm para la registración de la tareas.**

De no estar correctos los datos cargados comunicarse con MDA Casa central para que verifique los pasos y la base instalada.